

1: 系统配置

1: 系统配置

①: 打开软件系统管理菜单下面的系统参数

②: 在左边的数据中找到下图所示

参数编码	参数名称	参数值	参数说明
AnJun-UserId	宝骏物流客户账号	[REDACTED]	联系宝骏物流申请
AnJun-Password	宝骏物流API的密钥	[REDACTED]	在宝骏物流后台的更多功能-API对接

选中一条记录后，点击右边的  按钮，弹出下图所示

编辑系统参数信息 [X]

详细信息

参数编码	AnJun-UserId
参数名称	宝骏物流客户账号
参数值	[REDACTED]
参数说明	联系宝骏物流申请

保存 关闭

在参数值中分别输入对应的宝骏物流 AnJun-UserID 和 AnJun-Password；点击保存，配置完成。

2.物流设置

①打开软件基础信息菜单下面的物流方式

设置一个安骏的物流渠道，注意：物流服务代码必须跟安骏提供的代码一致。

编辑物流方式 ✕

详细信息

承运商英文(必填)	广州小包
速卖通承运商代码	
方式名称	广州小包
停用	<input type="checkbox"/>
特定物流	<input type="radio"/> E邮宝 <input type="radio"/> E邮宝线下 <input type="radio"/> 4PX接口 <input checked="" type="radio"/> 无特定物流
自动生成跟踪号	<input type="checkbox"/>
物流服务代码	882
自动批配订单	<input type="checkbox"/>
匹配优先顺序	0
跟踪号生成规则	
网址	

3.使用安骏接口提交订单返回跟踪号


①：在发货管理菜单下的待处理订单中，

订单经过派单后会自动跳转到非 E 邮宝订单，如图所示：




点击上图蓝色的字体（非 E 邮宝订单），右边会跳转到相应的界面，显示相应的订单。

②选中需要提交的订单，然后点击下图所示



中的物流接口这个按钮，会弹出一个菜单，如下图所示



③：点击上图中所示



就可以提交订单，打印标签；

AnJun-UserID 对应 安骏 后台登陆名

AnJun -Password 对应 安骏 KEY

以上两个信息请联系安骏客服获取。


附：安骏 key 的查看方法：

一：用浏览器打开 <http://aj.bailidaming.com/>



二：输入用户名和密码登陆进去。选择其他功能-API 对接

API 账号和密钥里就是对应的 AnJun-UserID 和 AnJun -Password 的参数



附安骏服务代码：